

Manual do usuário Como alterar a senha Central de Alarme ANM24 Net Intelbras

Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone

Baixa o aplicativo **AMT REMOTO V3**, depois de instalado clique em abrir. Vá até o aplicativo **AMT MOBILE V3** que você usa para ativar e desativar o seu sistema de alarme, clique sobre os **três pontinhos** que fica na frente da sua conexão e clique em **configurar**.

Acesse até **MAC Central** e copie o número de série que mostra. Volte até o aplicativo **AMT REMOTO V3** e cole onde mostra o ícone de **QR Code**.

Informe a sua senha atual do seu sistema de alarme (INFORMADA NA ORDEM DE SERVIÇO).

Clique em **Login**, depois acesse **Configurar Central**, depois acesse, **Senha/Usuários**, **Senhas Padrão**, e em Master apague a senha atual, informe uma nova e clique em **salvar**. Depois volte até a página inicial do aplicativo e clique em **Sair**.

Depois volte no aplicativo AMT MOBLIE V3 e clique sobre os **três pontinhos** que fica na frente da sua conexão e clique em **configurar**.

Vá até senha e informe a sua nova senha.

Em Senha de Acesso Remoto, deixe em branco.

E clique em salvar.

Parabéns a senha do seu sistema de alarme foi alterada com sucesso.

